

---

Subject: Vetusware.com updates: 2025-01-10

Posted by [vetus@vetusware.com](mailto:vetus@vetusware.com) on Fri, 10 Jan 2025 00:00:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

MS-DOS 5.0 PT-BR Portugues Brasil 5.0 (PT)

<https://vetusware.com/download/MS-DOS%20%205.0%20PT-BR%20Portugues%20Brasil%205.0%20PT/?id=18545>

Este são discos de imagens do MS-DOS 5.00 em português. O disco de imagem disk1 é inicializável e contém os seguintes arquivos: Command.com Fdisk.exe Format.com Sys.com Autoexec.bat Config.sys O disco de imagem disk2 contém os seguintes arquivos: Dos.exe OBS: Este arquivo é a pasta do DOS que vêm junto com a versão 5.0, ela está zipada. porém ela foi transformada de forma executável pelo programa ZIP2EXE. Com estes arquivos de imagem é possível gavar um disquete de inicialização do sistema, assim como um pendrive de inicialização através do programa RUFUS. Para instalar em um HD físico siga as seguintes orientações: 1.Com o disquete ou pendrive já gravado com a imagem disk1, inicialize o PC, dando boot no sistema por ele. 2.Em seguida Utilize o Fdisk para criar uma unidade lógica e primária no disco C: 3.Formatte o disco C: com o comando: format c: 4.Instale o sistema manualmente com o comando: sys c: 5.Copie o arquivo Dos.exe e os arquivos Autoexec.bat e Config.sys para unidade C: 6.Na unidade C: descompacte a pasta DOS executando o comando: Dos.exe 7.Reinicie o PC e configure a bios para iniciar pelo disco rígido. Pronto! o MS-DOS 5.0 em português está instalado no pc.

MS-DOS 5.0 PT-BR Português Brasil 5.0 (PT)

<https://vetusware.com/download/MS-DOS%205.0%20PT-BR%20Portugu%C3%AAs%20Brasil%205.0%20PT/?id=18544>

Este é um disco Virtual do MS-DOS 5.00 em português. Com este arquivo de disco virtual (VDH) de 1gb é possível gavar uma ISO ou CD/DVD de inicialização do sistema, assim como um pendrive de inicialização através do programa RUFUS. Para instalar em um HD físico siga as seguintes orientações: 1.Com a mídea gravada seja CD/DVD ou pendrive, inicialize o PC, dando boot no sistema. 2.Em seguida Utilize o Fdisk para criar uma unidade lógica e primária no disco C: 3.Formatte o disco C: com o comando: format c: 4.Instale o sistema manualmente com o comando: sys c: 5.Copie o diretório DOS e os arquivos autoexec.bat e config.sys para unidade C: 6. Reinicie o PC e configure a bios para iniciar pelo disco rígido.

TE DOS 2.00 (CZ)

<https://vetusware.com/download/TE%20DOS%202.00%20CZ/?id=18546>

Tesla Eltos DOS 2.00 (1989/1990). Czechoslovak localized DOS.

---